

Системные требования Google Meet.

Для работы Meet необходимо:

Широкополосное подключение к Интернету.

Встроенная веб-камера или внешняя камера, подключенная через USB.

Примечание. Другие устройства, например виртуальные камеры, могут не работать с Meet.

Процессор 2,2 ГГц (Intel i3/i5/i7 второго поколения, эквивалентный процессор AMD) или более мощный для поддержки HD-видео.

Meet поддерживается в текущей и двух предыдущих основных версиях следующих операционных систем:

Apple® macOS®

Microsoft® Windows®

Chrome OS

Ubuntu® и другие дистрибутивы Linux® на базе Debian

Meet поддерживается в текущей версии следующих браузеров:

- Браузер Chrome. [Скачать последнюю версию](#)
- Mozilla® Firefox®. [Скачать последнюю версию](#)
- Microsoft® Edge®. [Скачать последнюю версию](#)
- Apple® Safari®.

В браузере Microsoft Internet Explorer® 11 поддерживаются не все возможности сервиса Meet. В браузере Microsoft Edge доступен более широкий набор функций Meet. Если вы хотите использовать для работы с Meet браузер Internet Explorer, необходимо установить последнюю версию плагина [Google Video Support Plugin](#).

Совет. Если ваш браузер не поддерживает Meet, вы можете присоединиться к встрече по телефону, набрав номер и указав PIN-код, предоставленные организатором.

Перед началом работы необходимо предоставить Meet доступ к камере и микрофону.

Как предоставить доступ при первом использовании Meet

1. Откройте в браузере [главную страницу Meet](#).
2. Нажмите **Начать встречу**.
3. Нажмите **Разрешить**.

Как разрешить доступ позже

Если запрос на доступ не появился или вы ранее заблокировали его, можно изменить настройки.

1. Откройте в браузере [главную страницу Meet](#).
2. Нажмите **Начать встречу**.
3. В правом верхнем углу страницы нажмите на значок "Камера заблокирована" .
4. Выберите **Всегда предоставлять сайту <https://meet.google.com> доступ к камере и микрофону**.
5. Нажмите **Готово**. Вы автоматически подключитесь к видеовстрече. Если настройки не обновились, выйдите и подключитесь снова.